


Mailanleitung

Tippen Sie unter <http://www.netmind.ch/ping.php> Ihren Domainnamen (www-Adresse) ein und Sie erhalten den richtigen Mailausgangsserver, damit Sie sicherlich Mails versenden können.

Outlook


1. Wählen Sie unter Extras > E-Mail-Konten...



2. Wählen Sie das vorhandene Konto aus und klicken Sie auf weiter:



3. Wählen Sie das zu bearbeitende Konto aus und klicken Sie auf Ändern...:



4. Geben Sie unter Anmeldeinformationen beim Benutzernamen Ihren Benutzernamen ein (Beispiel: **info@netmind.ch**). Es ist wichtig, dass Sie den Domainnamen anfügen.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (IMAP)

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen	Serverinformationen
Ihr Name: <input type="text" value=".netmind.ch"/>	Posteingangsserver (IMAP): <input type="text" value="netmind.ch"/>
E-Mail-Adresse: <input type="text" value="info@netmind.ch"/>	Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="netmind.ch"/>

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Nun müssen Sie für die ausgehenden Mails die Konfiguration vornehmen

5. Klicken Sie auf «Weitere Einstellungen...»

Aktivieren Sie «Der Posteingangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung»

→ Gleiche Einstellungen wie für Postausgangsserver verwenden.




6. Gehen Sie danach auf Erweitert, damit Sie den Port einstellen können. Dies ist wichtig, seit einige grosse Internet Provider den Port 25 für ausgehende Mails geschlossen haben.

Tippen Sie unter <http://www.netmind.ch/ping.php> Ihren Domainnamen (www-Adresse) ein und Sie erhalten den richtigen Mailausgangsserver, damit Sie sicherlich Mails versenden können.

Für POP Mailboxen

Falls Sie mit einem Mobilien Zugang im Internet surfen, ist zu beachten, dass Sie zwingend Mailein- und Ausgang mit den SSL Ports verwenden.



Empfang/Posteingang:


- POP3 over SSL (Port 995)
- IMAP over SSL (Port 993)

Versand/Postausgang:

- SMTP over SSL (Port 465)

Für IMAP Mailboxen

Falls Sie mit einem Mobilen Zugang im Internet surfen, ist zu beachten, dass Sie zwingend Mailein- und Ausgang mit den SSL Ports verwenden.



Empfang/Posteingang:

- POP3 over SSL (Port 995)
- IMAP over SSL (Port 993)

Versand/Postausgang:

- SMTP over SSL (Port 465)

Danach klicken Sie auf OK, dann auf Weiter.

Somit ist die Einstellung fertig!