


Eine Weiterleitung einrichten

Anleitung


1. Melden Sie sich in Plesk an.

Server 1: <https://srv1.netmind.ch:8443>


Server 2: <https://srv2.netmind.ch:8443>



2. Klicken Sie links in der Navigation auf START:



3. Wählen Sie unter Website -> „Hostingtyp ändern“ aus:



4. Wählen Sie den Hostingtyp Weiterleitung aus. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Anpassung auf Weiterleitung die Hosting-Daten löschen!

⚠️ Warnung: Wenn Sie den Hostingtyp auf Weiterleitung ändern, werden alle Dateien und Verzeichnisse Ihrer Site vom Server entfernt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie Ihrer Site lokal speichern.

Hosting-Konfiguration

Aktueller Hostingtyp	Website-Hosting
Neuer Hostingtyp *	<input checked="" type="radio"/> Weiterleitung Besucher zu einer anderen Website umleiten
	<input type="radio"/> Kein Hosting Im Moment keine Website hosten

4. Geben Sie die Ziel-URL ein und wählen Sie den Weiterleitungstyp aus:

Weiterleitungseinstellungen

IP-Adresse	80.74.143.91 gem. verw. (807)
Ziel-URL *	<input type="text" value="http://"/>
Weiterleitungstyp	<input checked="" type="radio"/> Standard-Weiterleitung Besucher zu einer anderen Website umleiten und Zieladresse anzeigen, so dass die Besucher die Umleitung bemerken.
	<input type="radio"/> Frame-Weiterleitung Besucher zu einer anderen Website umleiten, Zieladresse jedoch nicht anzeigen, so dass die Besucher die Umleitung nicht bemerken.

* Pflichtfelder

Sie finden mehr Infos zu den verschiedenen Typen in dem Sie im linken Navigationsbalken auf Hilfe klicken:



6. Wenn nun jemand die angepasste URL aufruft, dann wird er auf die Ziel-URL weiter geleitet.