

## Eine Weiterleitung einrichten

### VON PHYSIKALISCHEM HOSTING ZU EINER WEITERLEITUNG ÄNDERN

Bevor Sie diesen Schritt einleiten müssen Sie sich im klaren sein, dass folgende Sachen gelöscht werden:


1. Alle Dateien auf dem Server (httpdocs, private,...)
2. Webbenutzer
3. Subdomains
4. Die geschützten Verzeichnisse
5. Die geplanten Aufgaben

## Anleitung

1. Melden Sie sich in Plesk an.


Server 1: <https://srv1.netmind.ch:8443>

Server 2: <https://srv2.netmind.ch:8443>




The screenshot shows the Plesk login interface. At the top, there is a blue header with a key icon and the text "Bitte melden Sie sich an". Below the header, there is a white box containing the login instructions: "Geben Sie Ihren Benutzernamen bei 'Login' und das Passwort bei 'Passwort' ein. Klicken Sie anschließend auf 'Login'". There are three input fields: "Login", "Passwort", and "Sprache der Oberfläche". The "Sprache der Oberfläche" field is a dropdown menu with "Benutzer-StandardEinstellung" selected. There is a "Passwort vergessen?" link and a "Login" button.

2. Klicken Sie links in der Navigation auf START:



3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Daten löschen, die Sie doch benötigen (Subdomains, haben Sie vorher ein Backup per FTP gezogen?, ...)
4. Wählen Sie Hostingtyp ändern (das physikalische Hosting wird gelöscht):



5. Wählen Sie den Hostingtyp Weiterleitung aus. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Anpassung auf Weiterleitung die Hosting-Daten löschen!



6. Geben Sie die Ziel-URL ein und wählen Sie den Weiterleitungstyp aus:



Sie finden mehr Infos zu den verschiedenen Typen in dem Sie im linken Navigationsbalken auf Hilfe klicken:



Wenn nun jemand die angepasste URL aufruft, dann wird er auf die Ziel-URL weiter geleitet.