


Automatisches Zustellen der Berichte

Sie können im Plesk sich jeweils auf Stufe Account aber auch auf Stufe der Domain jeweils einen Bericht zusenden, wie viel Speicherplatz Sie benötigen, wie viel Traffic generiert haben etc. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie diese automatische Erstellung des Reports konfigurieren können:

1. Klicken Sie unter Tools auf Bericht:



2. Sie kommen anschliessend in den Bericht Bereich. Unten finden Sie die aktuelle Statistik. Um nun eine automatische zusenden einzurichten, klicken Sie auf Layouts:







3. Es werden alle Berichte angezeigt, die eingerichtet sind. Wenn es unterhalb des D (=Delivery) ein grüner Kreis vorhanden ist, dann bedeutet dies, dass die automatische Zusendung aktiviert ist. Ein roter Kreis mit einem X bedeutet, dass die Berichtszustellung nicht aktiviert ist. Klicken Sie nun auf den Kreis vor dem entsprechenden Bericht, um die Zustellung zu bearbeiten:

Berichte

 [Ausgewählte entfernen](#)

 [Suchen](#)  [Alle anzeigen](#)

2 Berichte gesamt

<input type="checkbox"/>	D	Name ▲	Allgemein
<input type="checkbox"/>		 Vollständig	Übersichtsbericht
<input type="checkbox"/>		 Zusammenfassung	Übersichtsbericht

4. Wenn Sie einen neuen Zustellungsplan einrichten wollen, dann klicken Sie auf den entsprechenden Button unterhalb Tools. Sie können aber auch einen bestehenden Zustellungsplan editieren, in dem Sie auf den Link bei Häufigkeit klicken:

Tools



Zustellungspläne

 [Ausgewählte entfernen](#)

 [Suchen](#)  [Alle anzeigen](#)

1 Zustellungsplan gesamt

<input type="checkbox"/>	Häufigkeit	Letztes Zustellungsdatum
<input type="checkbox"/>	Täglich	Juni 23, 2008 04:44 AM

5. Bestimmen Sie den Empfänger und die Häufigkeit:

Zustellungsplan

Senden an



Bericht über

dieser Kunde

Zustellungshäufigkeit

